
27 – Como programar a abertura automática de lances de lotes em bloco

Após analisar as propostas, o comando para iniciar a disputa deve ser acionado lote por lote. Recomenda-se cautela ao abrir muitos lotes ao mesmo tempo para facilitar o acompanhamento das disputas. Mas em licitações que possuem muitos lotes, pode ser necessário abrir mais lotes simultaneamente.


Você pode definir **PARÂMETROS DE CONDUÇÃO**: ao acionar essa ferramenta, você pode determinar quantos lotes serão abertos ao mesmo tempo, sendo 10 o máximo permitido.




Então preencha o número de **LOTES EM EXECUÇÃO SIMULTÂNEA**, selecione a opção de **ATIVAR CONDUÇÃO AUTOMÁTICA**, dê o **ACEITE DO AGENDAMENTO** programado e clique em **SALVAR CONFIGURAÇÃO**.



Essa programação somente poderá ser utilizada no dia seguinte. Então no outro dia, basta selecionar o primeiro lote da sua licitação e clicar em **INICIAR A DISPUTA**.




O sistema irá perguntar se você confirma que deseja iniciar a disputa em bloco conforme a parametrização. Caso não queira, poderá iniciar apenas o lote selecionado a opção **INICIAR APENAS O LOTE "X"**. Clique em **CONFIRMAR**.



Quando você aciona o início em bloco, o sistema iniciará os Lances da quantidade de lotes definida, permanecendo sempre na fase de lances a quantidade programada. Ou seja, se você programou por exemplo 10 lotes, a medida que algum dos lotes do bloco for finalizado, o sistema vai abrir o lote seguinte na sequência, de forma que ficarão sempre 10 lotes em disputa até todos finalizarem.

Para desativar essa configuração, basta clicar na ferramenta e desmarcar a opção de **ATIVAR CONDUÇÃO AUTOMÁTICA**, marcar a opção que **ACEITA O AGENDAMENTO PARA INÍCIO AUTOMÁTICO DA DISPUTA CONFORME PROGRAMADO** e clicar para **SALVAR CONFIGURAÇÃO**.



Lembrando que as regras definidas ou desativadas somente serão aplicadas nas disputas iniciadas no dia seguinte.